

Wichtige Informationen und Tipps zum LüneCom Mail-Server 03

Webmailer:

Der Admin-Bereich sowie der Webmailer sind unter der folgenden URL zu erreichen:

<https://mail.luenecom.de>

Serverinformationen für den E-Mail-Client:

Posteingangsserver: **mail.luenecom.de**

Postausgangsserver (SMTP): **mail.luenecom.de**

Anmeldeinformationen:

Der Benutzername ist immer die E-Mail-Adresse.

Folgende Mail-Protokolle können im E-Mail-Client verwendet werden:

Protokoll	Port	Anmerkung
SMTP	25	unverschlüsselt SMTP-AUTH nicht erforderlich
POP3	110	unverschlüsselt

Kontoeinstellungen am Beispiel von Outlook 2010:

Konto ändern

Internet-E-Mail-Einstellungen

Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

Serverinformationen

Kontotyp:

Posteingangsserver:

Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen

Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

Kontoeinstellungen durch Klicken auf die Schaltfläche "Weiter" testen

In den Internet-E-Mail-Einstellungen lassen sich die E-Mail-Protokolle anpassen. Im Reiter „Erweitert“ muss für POP3 der Port 110 und für SMTP der Port 25 eingetragen werden.

Eine SMTP Authentifizierung ist nicht erforderlich.

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein | Postausgangsserver | Verbindung | **Erweitert**

Serveranschlussummern

Posteingangsserver (POP3):

Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)

Postausgangsserver (SMTP):

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:

Servertimeout

Kurz Lang 1 Minute

Übermittlung

Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen

Vom Server nach Tagen entfernen

Entfernen, wenn aus "Gelöschte Elemente" entfernt

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein | Postausgangsserver | Verbindung | **Erweitert**

Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung

Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden

Anmelden mit

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden