

Wichtige Informationen und Tipps zum LüneCom Mail-Server

mail05.luenecom.de

Inhalt

.....	1
1. Allgemeine Informationen.....	2
1.1. Webmailer.....	2
1.2. Serverinformationen für den E-Mail-Client.....	2
Anmeldeinformationen	2
2. POP3 im Vergleich zu IMAP.....	3
3. Kontoeinstellungen.....	4
3.1. Microsoft Outlook 2016 über Mail-Setup eingerichtet	4
3.2. Microsoft Outlook 2016 in Outlook direkt eingerichtet.....	6
3.3. Apple Mail.....	8
3.4. Mozilla Thunderbird	11

1. Allgemeine Informationen

1.1. Webmailer

Der Webmailer ist unter der folgenden URL zu erreichen: <https://mail05.luene.com.de/rc/>

Hinweis: Damit die Standard-IMAP-Ordner automatisch angelegt werden, müssen sie sich mit Ihren Zugangsdaten einmal über den Webmailer anmelden.
So müssen Sie die IMAP-Ordner nicht manuell in Ihrem E-Mail-Client anlegen.

1.2. Serverinformationen für den E-Mail-Client

Verwenden Sie immer folgende Einstellungen in Ihrem E-Mail-Client.

Posteingangsserver (POP3 oder IMAP): **mail05.luene.com.de**

Postausgangsserver (SMTP): **mail05.luene.com.de**

Anmeldeinformationen:

Wichtig: Der Benutzername ist immer die E-Mail-Adresse.

Protokoll	Port	Anmerkung
SMTP mit STARTTLS	587	Verbindung beginnt unverschlüsselt. Erst nach STARTTLS wird die Verschlüsselung ausgehandelt.
SMTPS	465	Kommunikation ist komplett TLS verschlüsselt. Empfohlene Einstellung.
POP3S	995	Kommunikation ist komplett TLS verschlüsselt. Empfohlene Einstellung.
POP3 mit STARTTLS	110	Verbindung beginnt unverschlüsselt. Erst nach STARTTLS wird die Verschlüsselung ausgehandelt.
IMAPS	993	Kommunikation ist komplett TLS verschlüsselt. Empfohlene Einstellung.
IMAP mit STARTTLS	143	Verbindung beginnt unverschlüsselt. Erst nach STARTTLS wird die Verschlüsselung ausgehandelt.
SMTP-Authentifizierung ist erforderlich		

Folgende Mail-Protokolle werden **nicht** unterstützt:

Protokoll	Port	Anmerkung
SMTP	25	unverschlüsselt
POP3	110	unverschlüsselt
IMAP	143	unverschlüsselt

2. POP3 im Vergleich zu IMAP


IMAP bietet im Vergleich zu POP3 zahlreiche Vorteile, besonders für den Fernzugriff auf E-Mails. Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über den Funktionsumfang beider Protokolle.

IMAP und POP3 im Überblick		
Funktion	IMAP	POP3
Unterstützung für mehrere Mailboxen (Ordner) für ein Konto	X	
Alle E-Mails werden zentral auf dem Mailserver gespeichert (Online-Modus)	X	
Unterstützung für den Offline-Modus des E-Mail-Clients	X *	X
Ein und derselbe Benutzer kann zu unterschiedlichen Zeiten oder sogar parallel von verschiedenen Clients (Desktop-PC, Notebook, Smartphone, Webmail, ...) aus auf denselben Mailboxen arbeiten. E-Mails werden automatisch abgeglichen.	X	
E-Mails werden immer lokal auf den Computer heruntergeladen		X
Es wird nur eine Zusammenfassung der E-Mail heruntergeladen, bis die E-Mail explizit geöffnet wird	X	

* Muss im E-Mail-Client aktiviert werden.

3. Kontoeinstellungen

3.1. Microsoft Outlook 2016 über Mail-Setup eingerichtet



Rufen Sie das Mail-Setup über die Windows Systemsteuerung auf und klicken auf E-Mail-Konten um ein neues Konto für Outlook anzulegen.

POP- und IMAP-Kontoeinstellungen
Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

Benutzerinformationen
Ihr Name:
E-Mail-Adresse:

Serverinformationen
Kontotyp:
Posteingangsserver:
Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen
Benutzername:
Kennwort:
 Kennwort speichern
 Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen
Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit sichergestellt ist, dass alle Einträge richtig sind.

 Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen

E-Mail im Offlinemodus:

Tragen Sie bitte in den Internet-E-Mail-Einstellungen die von uns erhaltenen Zugangsdaten ein. Wichtig ist, dass Sie unter dem Benutzernamen Ihre vollständige E-Mail-Adresse angeben. Beim Posteingangs- und Postausgangsserver muss immer mail05.luenecom.de eingetragen werden. Wählen Sie zwischen den Kontotypen IMAP und POP3.

In dem Menüpunkt „Weitere Einstellungen“ lassen sich die Sicherheitseinstellungen des verwendeten anpassen. Dies ist notwendig, damit der E-Mail-Verkehr gesichert übertragen werden kann.

Im Reiter „*Postausgangsserver*“ muss der Haken bei „Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung“ zwingend gesetzt werden. Diese Einstellungen gelten sowohl für den Kontotyp IMAP als auch für den Kontotyp POP3.

Im Reiter „*Erweitert*“ muss für IMAPS der „verschlüsselte Verbindungstyp“ auf SSL/TLS und der Port auf 993 gesetzt werden.

Für POP3S muss der „verschlüsselte Verbindungstyp“ auf SSL/TLS und der Port auf 995 gesetzt werden.


Für SMTPS muss der „verschlüsselte Verbindungstyp“ auf SSL/TLS und der Port auf 465 gesetzt werden.

Für SMTP mit STARTTLS muss der „verschlüsselte Verbindungstyp“ auf STARTTLS und der Port auf 587 gesetzt werden.

Verlassen Sie anschließend das Menü mit dem Button „OK“.


Klicken Sie anschließend auf den Button „Weiter“ um die Änderungen zu testen und zu übernehmen.

3.2. Microsoft Outlook 2016 in Outlook direkt eingerichtet



Legen Sie über "Datei" / „Konto hinzufügen“ ein neues Konto an.

Das Konto muss manuell eingerichtet werden.



Wählen Sie POP oder IMAP aus. In diesem Beispiel wird IMAP ausgewählt.

IMAP-Kontoeinstellungen ✕

benutzer@domain.de (Nicht Sie?)

Eingehende E-Mail

Server Port

Verschlüsselungsmethode

Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Ausgehende E-Mail

Server Port

Verschlüsselungsmethode

Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

[Zurück](#)

Anschließend Kennwort eingeben und „Verbinden“.

IMAP-Kontoeinstellungen ✕


benutzer@domain.de (Nicht Sie?)

Kennwort


[Zurück](#)

3.3. Apple Mail

Öffnen Sie Mail und klicken Sie in der Menüleiste des Programms auf „Mail“ und „Account hinzufügen“.



Wählen sie nun den Punkt „Anderer Mail-Account ...“ aus und klicken sie auf Fortfahren..



Tragen sie nun die Zugangsdaten ein. Der Benutzername ist dabei immer die vollständige E-Mail-Adresse.

E-Mail-Adresse:

Benutzername:

Passwort:

Accounttyp:

Server für eintreffende E-Mails:


Server für ausgehende E-Mails:


Accountname/Passwort konnte nicht überprüft werden.


Als Mailserver sowohl für eingehende als auch für ausgehende E-Mails tragen Sie nun mail05.luene.com.de ein

Klicken Sie nun auf Anmelden und wählen sie als App „Mail“ aus

Wähle die Apps aus, die du mit diesem Account verwenden möchtest:

 Mail

 Notizen



Bei Verbindungsproblemen kontrollieren Sie einmal in den Einstellungen, ob der Benutzername korrekt übernommen worden ist. Klicken Sie dafür wieder im Menüpunkt „Mail“ auf „Einstellungen“.

Accountinformationen Postfach-Verhalten **Servereinstellungen**

E-Mail-Eingangsserver (IMAP)

Benutzername:

Passwort:

Hostname:

Verbindungseinstellungen automatisch verwalten

E-Mail-Ausgangsserver (SMTP)

Account:

Benutzername:

Passwort:


Hostname:

Verbindungseinstellungen automatisch verwalten


Wechseln Sie in den Reiter „Servereinstellungen“ und überprüfen sie ggf. die einzelnen Punkte. Achten Sie bitte darauf dass der Benutzername die komplette E-Mail-Adresse ist.

3.4. Mozilla Thunderbird

Erstellen Sie ein neues Konto mit Klick auf „Neues Konto erstellen -> E-Mail“



Klicken Sie auf „Überspringen meine existierende E-Mail-Adresse verwenden“



Konto einrichten

Ihr Name: Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Passwort speichern

Tragen Sie nun die E-Mail Adresse und das von Ihnen vergebene Passwort ein. Nach einem Klick auf „Weiter“ erweitert sich das Fenster.

Konto einrichten

Ihr Name: Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Passwort speichern

Folgende Einstellungen wurden durch Testen des genannten Servers gefunden

	Server-Adresse	Port	SSL	Authentifizierung
Posteingangs-Server: <input type="text" value="IMAP"/>	<input type="text" value="mail05.luenecom.de"/>	<input type="text" value="993"/>	<input type="text" value="SSL/TLS"/>	<input type="text" value="Passwort, normal"/>
Postausgangs-Server: SMTP	<input type="text" value="mail05.luenecom.de"/>	<input type="text" value="465"/>	<input type="text" value="SSL/TLS"/>	<input type="text" value="Passwort, normal"/>
Benutzername: Posteingangs-Server:	<input type="text" value="beispiel@deinnetz.de"/>		Postausgangs-Server:	<input type="text" value="beispiel@deinnetz.de"/>

Tragen Sie nun den Mailserver und die entsprechenden Ports ein.